

Disposition des touches

avec DATAMAT CPC sur un clavier de type

AZERTY

Si vous possédez un Amstrad CPC équipé d'un clavier de type AZERTY, la disposition de certaines touches a été modifiée. Vous ne devez pas tenir compte des indications données en fin du manuel livré avec le logiciel.

Toutes les touches normales ainsi que les lettres accentuées se trouvent sur le clavier. En revanche, pour obtenir les accents circonflexes ou les trémas, il y a quelques modifications.

Les trémas :

Pour obtenir un 'ä' par exemple, vous devez presser la touche 'CONTROL' et tout en maintenant cette touche enfoncée, vous devez alors appuyer sur la touche '^' qui se trouve à droite de la lettre 'P' sur votre clavier. Relâchez les deux touches puis appuyez sur la voyelle qui doit porter un tréma ('a' dans cet exemple). Cette séquence fonctionne pour les voyelles a, e, i, o et u minuscules.

Les accents circonflexes :

La façon de procéder est pratiquement la même que pour les trémas. Il faut dans ce cas appuyer sur les touches 'CONTROL' et '\$' (située à droite de la touche '=') au lieu de '^'. La séquence devient donc : CONTROLE + \$ puis la voyelle à accentuer.

Exceptions :

Les caractères @ et \ ne sont plus accessibles sur le clavier malgré les indications portées sur celui-ci. Il est donc normal que vous ne puissiez les obtenir.

La flèche verticale utilisée avec Datamat lors de la création du masque pour le marquage des plages, ne se trouve plus sur le clavier. Elle a été remplacée par le signe ^. Un plage est donc par exemple marquée comme suit :

Nom : ^

^

Additif au manuel de DATAMAT

Vous possédez la nouvelle version de DATAMAT et il existe quelques différences dans l'utilisation de celle-ci. Il y a quelques modification de présentation mais le fonctionnement proprement dit n'est pas modifié.

- Lors du chargement, le logiciel vous demande directement le nom du fichier des paramètres d'imprimante. La valeur par défaut est "A:STANDARD". Vous pouvez directement appuyer sur la touche "Enter" pour charger ce fichier.
- Dès le départ, l'écran est en mode 80 colonnes. Pour passer en 40 colonnes, il faut créer un masque et choisir la seconde largeur d'écriture.
- Dans le traitement des données, on peut obtenir une hardcopy en recherchant la fiche puis en choisissant l'option "IMPRIMER" au lieu de "REGARDER".
- Après un tri, vous avez directement la possibilité de visualiser les fiches qui seront prises en compte dans le fichier pointeur en choisissant "OUI" à la question "Edition sur écran". Si vous choisissez "NON", vous devrez entrer le nom du fichier pointeur et celui-ci sera sauvegardé sur la disquette. Après cela, vous devrez appuyer 3 fois sur la touche "ESC" pour revenir au menu principal.

La différence la plus importante avec cette nouvelle version est surtout au niveau du logiciel lui-même. Les temps de traitement ont été considérablement réduits.